260 Renvoi complexe « voir » – Vedette-matière (R)

Premier indicateur

Non défini

b Non défini

Second indicateur

Non défini

b Non défini

Codes de sous-zones

‡a Vedette d'arrivée du renvoi (R)

‡i Texte explicatif (R)

‡0 Numéro de contrôle de notice d'autorité (R)

‡1 URI de l'objet du monde réel (R)

‡6 Liaison (NR)

‡7 Provenance des données (R)

‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone renferme le *texte explicatif* et les *vedettes d'arrivée du renvoi* qui sont nécessaires en présence de liaisons entre des vedettes-matières non établies et établies qui ne peuvent pas être précisées convenablement par un ou plusieurs renvois simples produits à partir de zones 4XX Rappel voir dans la notice de vedette établie. Il faut utiliser cette zone seulement dans une notice de renvoi avec ou sans rappel ou dans une notice de renvoi et de subdivision pour les vedettes-matières.

La zone 1XX de la notice renferme la vedette-matière non établie de départ du renvoi. La zone 260 contient le texte explicatif du renvoi voir et la vedette établie d'arrivée du renvoi. La vedette non établie contenue dans la zone 1XX de la notice de renvoi peut faire l'objet d'un rappel dans une zone 4XX ou d'une note dans une zone 681 (Note de rappel d'exemple de vedette-matière) dans la notice pour chaque vedette d'arrivée du renvoi dans la zone 260.

On peut établir un renvoi à partir des zones 1XX et 260 de la notice de renvoi. Les directives de renvoi peuvent comprendre une expression associée à l'étiquette et du texte dans la sous-zone ‡i. La section Rappels et renvois – Renseignements généraux renferme des exemples d'affichages de renvois complexes.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (b).

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a – Vedette d'arrivée du renvoi

La sous-zone ‡a renferme une vedette établie vers laquelle on effectue un renvoi à partir d'une forme de vedette non établie dans la zone 1XX de la notice. La vedette d'arrivée, vers laquelle le renvoi s'effectue, peut être une forme complète d'une vedette-matière établie ou une vedette de subdivision de sujet autorisée. La vedette peut comporter des descripteurs d'usage général entre parenthèses carrées. Il ne faut pas entrer les sous-éléments des vedettes d'arrivée du renvoi dans des sous-zones distinctes. On peut entrer les vedettes adjacentes d'arrivée du renvoi dans une seule sous-zone ‡a.

‡i - Texte explicatif

La sous-zone ‡i contient le texte explicatif du renvoi *voir*. Le texte peut être entrecoupé de données contenues dans la sous-zone ‡a; il peut aussi comprendre simplement un terme connecteur tel que *p. ex.* ou *et.*

008/09 c [notice de renvoi avec rappel]

150 bb + a Catalogue . . .

260 bb‡ivedettes-matières commençant par le mot‡aCatalogue

[Aucune notice comprenant des vedettes commençant par le mot catalogue ne contient une zone 68l.]

008/09 b [notice de renvoi sans rappel]

150 ๒๒+aChicano (Langue)

260 bb+isubdivisions**+a**Dialectes**+i**et**+a**Régionalismes**+i**sous**+a**Espagnol (Langue)**+i**divisés selon les États-Unis ou selon une région particulière aux États-Unis, p. ex.**+a**Espagnol (Langue)-Dialectes-États-Unis; Espagnol (Langue)-Régionalismes-États du sud-ouest

008/09 a *[notice de vedette établie]*

150 bb+aEspagnol (Langue)+xDialectes+zÉtats-Unis

681 ๒๒+iExemple sous le renvoi de+aChicano (Langue)

008/09 a [notice de vedette établie]

150 bb+aEspagnol (Langue)+xRégionalismes+zÉtats-Unis (Sud-Ouest)

681 bb=iExemple sous le renvoi de=aChicano (Langue)

‡0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

150 **๒๒+a**Projektrechnung

260 bb+aProjekt+0(DE-101b)4115645-6

260 bb+aKostenrechnung**+0**(DE-101b) 4032592-1

‡1 - URI de l'objet du monde réel

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

#6 - Liaison

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

<u> ‡7 - Provenance des données</u>

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe H - Sous-zones de provenance des données.

‡8 - Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES

Zones de longueur variable des notices de renvoi

Les notices de renvoi doivent renfermer un Guide, un Répertoire et les zones suivantes de longueur variable : 001 (Numéro de contrôle), 003 (Identité du numéro de contrôle), 005 (Date et heure de la dernière transaction), 008 (Éléments de données de longueur fixe), 040 (Source du catalogage) et 1XX (Vedette).

Constantes d'affichage

Voir : [associée à l'étiquette de zone] rechercher sous : [associée à l'étiquette de zone]

Une notice MARC ne comprend pas d'expression d'instruction de renvoi telle que *voir:* ou *rechercher sous:*. Le système peut produire une telle expression comme constante d'affichage associée à l'étiquette de zone. La section *Rappels et renvois – Renseignements généraux* renferme des exemples d'affichages de renvois.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Codes des sous-zones

- ‡0 Numéro de contrôle de notice d'autorité [NOUVEAU, 2007]
- ‡1 URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2017]
- <u> ‡7 Provenance des données [NOUVEAU, 2022]</u>

[Page blanche]