

511 Note sur les participants ou les interprètes (R)

Premier indicateur

Contrôle de la constante d'affichage
 0 Aucune constante d'affichage n'est générée
 1 Distribution

Second indicateur

Non défini
 ␣ Non défini

Codes de sous-zones

‡a Note sur les participants ou les interprètes (NR) ‡6 Liaison (NR)
 ‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone contient une note donnant de l'information sur les participants, les acteurs, les narrateurs, les présentateurs ou les interprètes.

La note sur les participants ou les interprètes est parfois affichée et/ou imprimée avec un terme ou une expression d'introduction associée à la valeur du premier indicateur.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

▪ Premier indicateur - Contrôle de la constante d'affichage

La valeur dans la position du premier indicateur contrôle la production de la constante d'affichage précédant la note.

0 - Aucune constante d'affichage n'est générée

La valeur «0» précise qu'aucune constante d'affichage n'est générée.

511 0‡aNarration, Paul Buissonneau et al.

1 - Distribution

La valeur «1» sert à générer la constante d'affichage *Distribution*:

511 1‡aGilles Behat (Charles IV), Jean Deschamps (Charles de Valois), Hélène Duc (Mahaut d'Artois).

▪ Second indicateur - Non défini

La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (␣).

511

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a - Note sur les participants ou les interprètes

La sous-zone ‡a renferme le texte complet de la note sur les participants ou les interprètes.

- 511 0‡aColette Boky, soprano ; Janine Lachance (1re-17e oeuvres), Éric Trudel (18e-21e oeuvres), Pierre Jasmin (22e-23e oeuvres), piano.
- 511 0‡aPrésenté par Hugh Downs.
- 511 1‡aJackie Glanville.
- 511 1‡aGildor Roy, Céline Bonnier, James Hyndman et al.
- 511 0‡aNarratrices: Marielle Grenier, Rose Joseph, Louise Lafrenière.
- 511 0‡aPresentation: Lyne Gagné.

‡6 - Liaison

‡8 - Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES

Ponctuation

La zone 511 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent.

Constantes d'affichage

Le terme d'introduction *Distribution*: n'apparaît pas dans la notice MARC. Le système peut le générer comme constante d'affichage associée à la valeur du premier indicateur.

<i>Premier indicateur</i>	<i>Constante d'affichage</i>
0	[aucune constante d'affichage]
1	Distribution:

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Premier indicateur - Contrôle de la constante d'affichage

‡ Aucune indication fournie (DV MES) [PÉRIMÉ]

Le premier indicateur a été défini en 1980. Les notices créées avant ce changement peuvent contenir un blanc (‡) signifiant *non défini* à la position du premier indicateur.

Premier indicateur - Contrôle de la constante d'affichage

2 Présentateur (DV MES) [PÉRIMÉ]

3 Narrateur (DV MES) [PÉRIMÉ]

Les valeurs «2» et «3» sont devenues périmées en 1993 parce qu'elles étaient peu utilisées.