

666 Renvoi explicatif général - Vedette de nom (NR)

Premier indicateur

Non défini
 ␣ Non défini

Second indicateur

Non défini
 ␣ Non défini

Codes de sous-zones

‡a Renvoi explicatif général (R)
 ‡6 Liaison (NR)

‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone contient de l'information textuelle qui explique comment on a entré dans un dossier les noms ayant une caractéristique commune (p. ex., des prénoms avec des préfixes écrits séparément). Il convient d'utiliser cette zone seulement dans une notice de renvoi sans rappel.

La zone 1XX de la notice renferme les éléments de données non établis de départ du renvoi. La zone 666 contient de l'information explicative. La vedette dans une zone 1XX ne fait pas l'objet d'un rappel dans une zone 4XX dans toute notice de vedette établie des noms commençant par la caractéristique précisée.

On peut établir un renvoi à partir des zones 1XX et 666 de la notice de renvoi. Une expression d'instruction de renvoi est incorporée dans le texte de la sous-zone ‡a. La section *Rappels et renvois – Renseignements généraux* renferme des exemples d'affichages de renvois complexes.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (␣).

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a – Renvoi explicatif général

La sous-zone ‡a renferme le renvoi explicatif textuel.

008/09 ␣ *[notice de renvoi sans rappel]*

100 0␣‡aDe la

666 ␣‡aLes noms commençant par ce préfixe sont aussi entrés sous La (p. ex., La Bretèque, Pierre de) ou sous le nom suivant le préfixe (p. ex., Torre, Marie de la)

008/09 ␣ *[notice de renvoi sans rappel]*

110 2␣‡aAktiebolaget . . .

666 ␣‡aLa vedette est établie au nom suivant ce terme lorsque celui-ci apparaît au début du nom.

‡6 – Liaison

‡8 – Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES

Zones des notices de renvoi

Les notices de renvoi doivent contenir un Guide, un Répertoire et les zones suivantes de longueur variable : 001 (Numéro de contrôle), 003 (Identité du numéro de contrôle) 005 (Date/heure de la dernière transaction), 008 (Éléments de données de longueur fixe), 040 (Source du catalogage) et 1XX (Vedette).

Ponctuation

Il y a un point à la fin de la zone 666, sauf si les données se terminent par un autre signe de ponctuation tel qu'une parenthèse de fermeture.