

010 Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès (NR)

Premier indicateur

Non défini

␣ Non défini

Second indicateur

Non défini

␣ Non défini

Codes de sous-zones

‡a Numéro de contrôle de la LC (NR)

‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

‡z Numéro de contrôle annulé ou invalide de la LC (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone renferme un numéro unique attribué à une notice par la bibliothèque du congrès (LC).

Le numéro de contrôle de la LC est entré dans la zone 001 (Numéro de contrôle) des notices distribuées par le service de distribution catalographique de la LC. Il peut également se trouver dans la zone 010‡a.

Une notice de la LC peut contenir une zone 010 qui renferme le numéro de contrôle annulé ou invalide d'une notice déjà distribuée. Une notice peut être annulée parce qu'elle représente un double d'une notice et qu'elle comporte les mêmes données de classification représentées par une autre notice. La structure du numéro de contrôle annulé ou invalide est la même que celle utilisée par la LC dans la zone 001. La zone 010 peut renfermer ou non une sous-zone ‡a qui contient le même numéro de contrôle valide que la zone 001.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (␣).

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a - Numéro de contrôle de la LC

Cette sous-zone renferme un numéro de contrôle valide de la LC. (voir l'explication de la structure de ce numéro ci-dessous.)

010 ␣␣‡a␣␣90000001␣

‡z - Numéro de contrôle annulé ou invalide de la LC

Cette sous-zone renferme un numéro de contrôle annulé ou invalide de la LC, y compris les numéros invalides du NUCMC.

010 ␣␣‡a␣␣80022124␣‡z␣␣80014241␣

‡8 - Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES

Renseignements sur l'organisme

Lorsqu'il s'agit d'organismes canadiens, le code est précédé des lettres « Ca ».

La zone 010 est une zone dont l'usage est réservé à un organisme; il ne peut être utilisé que pour un numéro de contrôle de la LC.

Ponctuation

Il n'y a aucun signe de ponctuation à la fin de la zone 010.

Usage des majuscules

Les préfixes sont toujours entrés en minuscules.

STRUCTURE DU NUMÉRO DE CONTRÔLE DE LA LC

Le système des numéros de contrôle de la LC utilisé avec les notices de classification possède la même structure de base que celle utilisée pour les numéros de contrôle des notices bibliographiques (structure A des numéros de contrôle de la LC), d'autorité et des données de fonds de la Bibliothèque du Congrès. Un changement à la structure B des numéros de contrôle de la LC a été apporté le 1^{er} janvier 2001. La longueur du numéro de contrôle de base a été limitée à 12 caractères et demeurera à cette longueur. Dans la structure B des numéros de contrôle de la LC (LCCN), l'emplacement des parties a été modifié afin de permettre d'entrer l'année sous forme de quatre chiffres. Dans les deux structures, le préfixe, l'année et le numéro de série représentent les éléments de base requis au caractère unique du numéro de contrôle de la LC.

Structure A des numéros de contrôle de la LC (1978-2000)

<i>Nom de l'élément</i>	<i>Nombre de caractères</i>	<i>Position du caractère dans la zone</i>
Préfixe alphabétique	3	00-02
Année	2	03-04
Numéro de série	6	05-10

Structure B des numéros de contrôle de la LC (2001-)

<i>Nom de l'élément</i>	<i>Nombre de caractères</i>	<i>Position du caractère dans la zone</i>
Préfixe alphabétique	2	00-01
Année	4	02-05
Numéro de série	6	06-11

Préfixe alphabétique

Les préfixes sont entrés dans une notice MARC en caractères alphabétiques minuscules et ils servent à différencier les différentes séries de numéros de contrôle de la LC. Les préfixes sont justifiés à gauche et les positions non utilisées contiennent des blancs. S'il n'existe aucun préfixe, la portion du préfixe contiendra alors des blancs.

010 ~~##~~acfb97051955~~##~~
 [Structure A des numéros de contrôle de la LC; cf97-51955]

010 ~~##~~acf2001050268
 [Structure B des numéros de contrôle de la LC; cf2001-50268]

Année

Pour ce qui est des numéros de contrôle attribués selon la structure A des numéros de contrôle de la LC, la portion de l'année consiste en deux chiffres qui représentent l'année au cours de laquelle le numéro de contrôle a été attribué. En ce qui concerne les numéros de contrôle attribués selon la

structure B des numéros de contrôle de la LC qui débutera en 2001, la portion de l'année consistera en quatre chiffres.

Numéro de série

La portion du numéro de série est composée d'un à six chiffres. Les numéros de série qui comptent moins de six chiffres sont justifiés à droite et chaque portion non utilisée renferme un zéro. Le trait d'union qui sépare l'année du numéro de série dans les produits imprimés de la LC n'est pas entré dans la notice MARC. Par exemple, le numéro de série du numéro de contrôle 85-2 est entré sous le format 85000002.

[Page blanche]