

088 Numéro de rapport (R)

Premier indicateur

Non défini

∅ Non défini

Second indicateur

Non défini

∅ Non défini

Codes de sous-zones

‡a Numéro de rapport (NR)

‡z Numéro de rapport annulé/invalidé (R)

‡6 Liaison (NR)

‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone renferme un numéro de rapport qui n'est pas un *Numéro normalisé de rapport technique* (NNRT). Les NNRT sont enregistrés dans la zone 027 (Numéro normalisé de rapport technique). Cette zone peut être répétée s'il y a plusieurs numéros de rapport, excepté lorsque le numéro annulé ou invalide correspond à un numéro de rapport valide.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (∅).

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a - Numéro de rapport

La sous-zone ‡a contient le numéro de rapport.

088 ∅∅‡aSTRATLAB-71-98

088 ∅∅‡aEPA-6001/2-76-224

088 ∅∅‡aAPA 3009

088 ∅∅‡aAPA 3010

088 ∅∅‡aAPA 3011

490 1∅‡aDocument ;‡vno. 3009-3011

830 ∅0‡aDocument (Susitna Hydroelectric Project) ;‡vno. 3009-3011.

‡z - Numéro de rapport annulé/invalidé

La sous-zone ‡z contient un numéro de rapport annulé ou invalide. Chaque numéro de rapport annulé ou invalide se retrouve dans une sous-zone ‡z séparée. S'il n'y a pas de numéro de rapport valide, on utilise seulement la sous-zone ‡z.

088 ∅∅‡aNASA-RP-1124-REV-3‡zNASA-RP-1124-REV-2

[Un numéro de rapport valide a été annulé en faveur d'un autre.]

088 ∅∅‡zNASA-TN-D-8008

[Le numéro de rapport est invalide en raison d'une erreur lors de l'attribution ou de l'impression du document.]

‡6 - Liaison

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

‡8 - Numéro de liaison de zone et de séquence

088

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Avant 2015, les numéros de rapport associé à une mention de collection n'étaient pas compris dans la zone 088, mais dans les zones 490 / 830.