

580 Rappel de renvoi « voir aussi » - Subdivision générale (R)

Premier indicateur

Non défini

↳ Non défini

Second indicateur

Non défini

↳ Non défini

Codes de sous-zones

‡i	Information sur la relation (R)	‡x	Subdivision générale (R)
‡v	Subdivision de forme (R)	‡y	Subdivision chronologique (R)
‡w	Sous-zone de contrôle (NR)	‡z	Subdivision géographique (R)
	/0 Relation particulière	‡0	Numéro de contrôle de la notice (R)
	/1 Restriction de l'utilisation du rappel	‡1	URI de l'objet du monde réel (R)
	/2 Forme antérieure de la vedette	‡4	Relation (R)
	/3 Affichage du renvoi	‡5	Institution à laquelle s'applique la zone (R)
		‡6	Liaison (NR)
		‡8	Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone renferme le rappel d'un renvoi « voir aussi de » d'une subdivision générale. Elle est utilisée dans une notice de vedette établie ou dans une notice de vedette et de subdivision établies pour produire un rappel de renvoi « voir aussi de » à partir d'une subdivision générale autorisée à une vedette établie associée.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

La plupart des désignateurs de contenu définis pour la zone 580 sont les mêmes que ceux qui sont définis pour les zones 180 (Vedette – Subdivision générale), 480 (Rappel de renvoi « voir » – Subdivision générale) et 780 (Liaison des vedettes établies – Subdivision générale).

La section *X80 Subdivisions générales – Renseignements généraux* renferme des lignes directrices, une description et des conventions d'entrée des données pour les désignateurs de contenu communs à ces zones.

La section *Rappels et renvois – Renseignements généraux* renferme les lignes directrices pour l'application des sous-zones ‡w (Sous-zone de contrôle) et ‡i (Information sur la relation) et ‡4 (Relation) dans la zone 580.

■ EXEMPLES

180 ‡‡‡xMonuments

580 ‡‡‡xSanctuaires

180 ‡‡‡xFonctionnaires‡xDisponibilité

580 ‡‡‡xFonctionnaires‡xPermis d'absence‡xRèglements

[Page blanche]