

556 Note des données concernant la documentation (R)

Premier indicateur

Contrôle de la constante d'affichage
 ⑆ Documentation
 8 Aucune constante d'affichage n'est générée

Second indicateur

Non défini
 ⑆ Non défini

Codes de sous-zones

‡a Note des données concernant la documentation (NR) ‡6 Liaison (NR)
 ‡z Numéro international normalisé des livres (R) ‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone contient de l'information sur la documentation relative aux documents décrits telle que des listes de codage qui expliquent le contenu et l'utilité du dossier ou d'un manuel de l'utilisateur par rapport à une publication en série.

On cite dans la zone 581 (Note de publications sur les documents décrits) les ouvrages traitant de l'utilisation, de l'étude ou de l'analyse du fichier.

L'affichage et/ou l'impression de cette note débute habituellement par un terme généré comme constante d'affichage.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

▪ Premier indicateur - Contrôle de la constante d'affichage

La valeur dans la position du premier indicateur contrôle la production d'une constante d'affichage précédant la note.

⑆ - Documentation

La valeur «⑆» est utilisée pour générer la constante d'affichage *Documentation*:

556 ⑆‡a"Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

8 - Aucune constante d'affichage n'est générée

La valeur «8» indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée.

556 8‡aDocumentation également disponible sous FSWEC-77/0387-1.

▪ Second indicateur - Non défini

La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (⑆).

556

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a - Note des données concernant la documentation

La sous-zone ‡a contient le texte de la note des données concernant la documentation.

556 ‡aFichier des recensements de population 1970 (A, B ou C) ruban sommaire (échantillon). Arlington, Va. : Data use and Access Laboratories, 1972. (Technical document ; no. ST-4P)

556 ‡aBASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal computer hardware reference library); 6361132.

‡z - Numéro international normalisé des livres

La sous-zone ‡z renferme le Numéro international normalisé des livres (ISBN) associé à la documentation.

‡6 - Liaison

‡8 - Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES

Ponctuation

La zone 556 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent.

Constantes d'affichage

Le terme d'introduction *Documentation:* n'apparaît pas sur la notice MARC. Le système peut le générer comme constante d'affichage associée à la valeur du premier indicateur.

Premier indicateur

Constante d'affichage

‡
8

Documentation:
[aucune constante d'affichage]