

786 Liaison à la source des données (R)

Premier indicateur

Contrôle de note

- 0 Afficher une note
- 1 Ne pas afficher une note

Second indicateur

Contrôle des constantes d'affichage

- ∅ Source des données
- 8 Aucune constante d'affichage générée

Codes de sous-zones

‡a	Vedette principale (NR)	‡u	Numéro normalisé de rapport technique (NR)
‡b	Édition (NR)	‡v	Apport de la source (NR)
‡c	Éléments additionnels (NR)	‡w	Numéro de contrôle de la notice (R)
‡d	Lieu, éditeur et date de publication (NR)	‡x	Numéro international normalisé des publications en série (NR)
‡g	Pièces reliées (R)	‡y	Désignation CODEN (NR)
‡h	Description matérielle (NR)	‡z	Numéro international normalisé des livres (R)
‡i	Information sur la relation (R)	‡4	Relation (R)
‡j	Période de durée du contenu (NR)	‡6	Liaison (NR)
‡k	Données sur la collection (R)	‡7	Sous-zone de contrôle (NR)
‡m	Détails concernant la source (NR)		/0 Type de la vedette principale
‡n	Note (R)		/1 Forme du nom
‡o	Autre identification du document (R)		/2 Type de notice
‡p	Titre abrégé (NR)		/3 Niveau bibliographique
‡r	Numéro de rapport (R)	‡8	Numéro de liaison de zone et de séquence (R)
‡s	Titre uniforme (NR)		
‡t	Titre (NR)		

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone renferme de l'information sur une source de données associée au document décrit. Elle peut aussi référer à d'autres fichiers, à des documents imprimés ou à des procédures de collecte des données.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

La description de la position du premier indicateur, de tous les codes de sous-zones de même que les conventions d'entrée des données pour la zone 786 se trouve dans la section *76X-78X Zones de liaisons - Renseignements généraux*.

■ INDICATEURS

■ Second indicateur - Contrôle des constantes d'affichage

La valeur dans la position du second indicateur contrôle la production d'une constante d'affichage précédant les données dans la zone de liaison.

∅ - Source de données

Cette valeur sert à générer la constante d'affichage *Source de données* :

8 - Aucune constante d'affichage générée

Cette valeur indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée. L'information figurant dans la sous-zone ‡i (Information sur la relation) peut être fournie lorsqu'un texte d'introduction est nécessaire.

786

■ EXAMPLES

786 00#~~a~~United States. Defense Mapping Agency. #tReno, NV-CA west digital terrain elevation data#vData for reformatting to DEM format